## L2TP VPN の接続設定

【L2TP VPN のセットアップ手順】

 画面左下にある Windows アイコンから「設定」をクリックし、設定画面の中の「ネットワークとインターネット」をクリックします。





 ネットワークとインターネット画面の「VPN」をクリックし、「VPN 接続を追加する」をクリックします。 Click "VPN" and "Add a VPN connection".

↔設定		-	х
◎ ホーム	VPN		
設定の検索・ク	VPN		
ネットワークとインターネット 西 状態	+ VPN 接続を追加する		
<i>候</i> Wi-Fi	詳細オプション 従量制課金接続経由での VPN を許可		
〒 1-サネット ダイヤルアップ	<ul> <li>オン</li> <li>ローミング中の VPN を許可</li> <li>オン</li> </ul>		
<ul> <li>※ VPN</li> <li>小機内モード</li> </ul>	関連設定 アダプターのオブションを変更する		
(y) モバイル ホットスポット	共有の詳細オプションを変更する		
(9) データ使用状況	ネットワークと共有センター		
⊕ プロキシ	Windows ファイアウォール		
	質問がありますか? ヘルプを表示		

3. 設定入力画面の各項目に選択または入力し、「保存」をクリックします。

← 設定		-	×
	VPN プロパイダー		
	接続名		
	+		
	サインイン情報の種類 ユーザー名とパスワード		
	ユーザー名 (オプション)		
	パスワード (オブション)		
	保存 キャンセル		

項目名	設定値
VPN provider	Windows (built-in)
Connection name	Anything you like, e.g. "AIMR VPN".
Server name or address	See the mail sent to you
VPN type	L2TP/IPsec with pre-shared key
pre-shared key	wpi-aimr2020
Type of sign-in info	User name and password
User name	See the mail sent to you
Password	See the mail sent to you

4. 「接続」をクリックします。

↔ 設定		-	×
	VPN		
設定の検索・ク	VPN		
ネットワークとインターネット	+ VPN 接続を追加する		
<b>伊</b> 状態	AIMR VPN		
<i>i</i> ∕‰ Wi-Fi			
〒 イ−サネット	接続 詳細オプション 削除		
☞ ダイヤルアップ	詳細オプション		
∞ VPN	従量制課金接続経由での VPN を許可		
唸→機内モード	オン		
<sup>(</sup> り) モバイル ホットスポット	ローミング中の VPN を許可 オン		
④ デ−タ使用状況	周演設宁		
プロキシ	マステモスステ アダプターのオブションを変更する		
	共有の詳細オプションを変更する		
	ネットワークと共有センター		

5. 接続先の状態が「接続済み」と表示されれば、接続手順終了となります。

The status becomes "Connected".

← 設定		-	×
◎ ホーム	VPN		
設定の検索・パンプ	VPN		
ネットワークとインターネット	+ VPN 接続を追加する		
<b>伊</b> 状態	i AIMR VPN		
<i>(</i> Wi-Fi	接続済み		
記 イーサネット	詳細オプション 切断		
☺ ダイヤルアップ	詳細オプション		
∞ VPN	従量制課金接続経由での VPN を許可		
ゆ 機内モ−ド	<b>●</b> オン		
(リ) モパイル ホットスポット	ローミング中の VPN を許可    オン		
◎ データ使用状況			
⊕ プロキシ	判理設正 アダプターのオプションを変更する		
	共有の詳細オプションを変更する		
	ネットワークと共有センター		

## 【2回目以降の接続手順】 Just select the item you created and click "Connect" next time.

- 1. 接続手順の手順1実施し、ネットワークとインターネット画面から VPN 項目を表示します。
- 2. 接続先の項目から「接続」をクリックしますと接続可能となります。

## 【接続切断手順】

1. 接続している項目の「切断」をクリックし、「接続済み」の表示がなくなれば切断手順終了となります。 Click "Disconnect" to close the VPN connection.

← 設定			-	×
◎ ホーム		VPN		
設定の検索	Q	VPN		
ネットワークとインターネット		+ VPN 接続を追加する		
<b>伊</b> 状態		w AIMR VPN 法結落み		
<i>íĩ</i> , ₩i-Fi				
聖 イ−サネット		詳細オブション切断		
☺ ダイヤルアップ		詳細オプション		
% VPN		従量制課金接続経由での VPN を許可		
⊸ 機内モ−ド		<b>(</b> ) オン		
(小) モバイル ホットスポット		ローミング中の VPN を許可		1
(ら データ使用状況		関連設定		
⊕ プロキシ		アダプターのオプションを変更する		
		共有の詳細オプションを変更する		
		ネットワークと共有センター		